

Entlastungshilfe kleben

Vorbereitung für angerührten Zwei-Komponenten-Kleber (Methylmethacrylat)



1. Material bereitlegen. Zwei Komponenten, Spachtel, Rührgefäß und unterschiedliche Größen von Entlastungshilfen griffbereit haben. Handschuhe nicht vergessen.



2. Fachgerechte Klauenpflege.



3. Richtige Größe der Entlastungshilfe finden: **mind. 13 cm lang** und dabei 1 cm über Fußungsfläche rausragend. Abgeschrägte Entlastungshilfe von Vorteil; Innenkante hinten auf ca. 2 cm abschrägen.



4. Tragfähigkeit überprüfen. Wenn mit Daumen oder Zange die Sohle eingedrückt werden kann, sollte keine Entlastungshilfe geklebt werden.



5. Klaue vor dem Kleben aufräuen und trocknen.



6. Entlastungshilfe trocknen und leicht erhitzen. Dadurch wird gewährleistet, dass die Entlastungshilfe trocken ist und der Kleber schneller aushärtet.



7. Zwei Komponenten in einem Gefäß zusammenführen und verrühren.




8. So lange rühren bis sich beide Komponenten verbunden haben und sich zu einer Knetmasse vereinen.

Entlastungshilfe kleben

Korrektes Anlegen einer Entlastungshilfe mit angerührtem Zwei-Komponenten-Kleber



1. Kleber nur im vorderen $\frac{2}{3}$ der Entlastungshilfe auftragen. Kleber nicht am Weichballen platzieren.



2. Die Entlastungshilfe korrekt auf der gesunden Klaue ausrichten. Korrekter Sitz: im rechten Winkel zur Beinachse, Ballen leicht überragen und bündiger Abschluss zur Klauenspitze.



3. Kleber an beiden Seiten um die Klaue kleben.



4. Kleber am Wandhorn hoch formen, um die Klaue zu entlasten. Ein Schuh wird geformt.



5. Wenn die Entlastungshilfe und der Schuh richtig sitzen, wird das Aushärten durch den Föhn beschleunigt. Hierbei auf die Hitzeentwicklung achten und nicht zu nah an die Klaue halten.



6. Sitz der Entlastungshilfe im Stehen und Gehen kontrollieren: die zu entlastende Klaue sollte den Boden nicht berühren und es sollten keine störenden Kleberreste vorhanden sein. Entlastungshilfe muss stabil und planfuß aufliegen.

- Entlastungshilfe bei falschem Sitz sofort entfernen und erneuern.
- Entlastungshilfe täglich kontrollieren.
- Entfernen nach drei bis vier Wochen.

