



Klauenverband

Korrektes Anlegen eines Klauenverbandes neben einer Entlastungshilfe



1. Komresse auf den Defekt legen.




2. Verbandwatte von hinten durch den Zwischenklauenspalt (ZKS) legen.



3. Watterolle in einer Runde um die Fessel wickeln, um den Anfang der Watte zu fixieren.




4. – 6. Watterolle in Achterrunden um die Klaue wickeln. Jeweils durch den Zwischenklauenspalt und abwechselnd um die Klaue. Dabei Watte mit Daumen fixieren, um ein Verrutschen der Watte oder Faltenwerfen zu verhindern. Rolle im Fesselbereich abtrennen. Verband bis zur Klauenspitze wickeln.



Klauenverband

Korrektes Anlegen eines Klauenverbandes neben einer Entlastungshilfe



7. Selbstklebebinde von vorne durch den Zwischenklauenspalt (ZKS) legen.





8. Rechts herumwickeln. Daumen fixiert Binde.



9. Binde in einer Runde um die Fessel wickeln, um den Anfang der Watte zu fixieren.



10. Binde von links in den ZKS legen und mit der Achterfolge beginnen.



11. – 13. Binde in Achterrunden um die Klaue wickeln. Jeweils durch den Zwischenklauenspalt und abwechselnd um die Klaue. Dabei Watte mit Daumen fixieren, um ein Verrutschen oder Faltenwerfen zu verhindern. Verband bis zur Klauenspitze wickeln. Verband sollte die Klaue komplett bedecken.



14. Verband und Entlastungshilfe im Stand und im Gehen betrachten. Klaue mit Verband sollte den Boden nicht berühren.

- Verband und Entlastungshilfe täglich kontrollieren.
- Verbandswechsel spätestens nach fünf Tagen.

